

運輸業システム


TRAFFICS 2

Second Edition

ESTRA・Web2連携手順書


株式会社インターフェイスロジテム

ESTRA連携設定作業 【システム】-【環境設定】-【SDシステム/ESTRA】



(1)「ESTRAインストールパス」を登録します

※ESTRAインストールパス先の登録は直接入力もできますが、入力欄右の「参照」ボタンから「フォルダーの参照」画面でパス先を登録することも可能です。



(2)「ESTRA顧客コード」の登録します

(3)「ESTRAと連動する」ボタンをクリックします
ボタン右に「連動処理済」と表示されます

(4)「保存」ボタンをクリックします



最後にCDを抜くのを忘れなく！

以上でTRAFFICS2の作業は完了です。
続いてESTRAの設定変更です。

TRAFFICS2で運用するため、「ESTRA」での次の機能を無効化して下さい。
 「月次処理」「年次処理」「労務管理」「日報編集」


ESTRA 機能無効化 手順



チェックを外します



【乗務管理】メニューで確認



月次年次関連のメニューが非表示になります。

作業が完了したら、TRAFFICS2の【マスタ管理】画面をご確認下さい。
グレースアウト※下記参照されていれば、連携が完了しています。

IFL運輸株式会社 橋本営業所 - TRAFFICS2

システム(S) モード(M) 表示(V) ヘルプ(H)

マスタ管理

保存(A) 新規作成(N) 1件削除 印刷(P) 外部データ取込(I) 外部データ出力(E) 送信(N) 受信(B)

車両 乗務員 荷主 集配先 道の駅 PA・SA 品名 インターチェンジ コース 整備作業

プレート番号 検索 全 13 件

コード	プレート番号	車種	所属営業所	陸運支局	日報作成設定	荷主	常に車両マスタの荷主で月次	月次集計対象外	在籍	管理情報
00000048	TEST車両	トラック	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00000401	相模130あ401	トラック	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00000501	相模130か501	トラック	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00001002	相模130い1002	トラック	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00001003	相模130あ1003	トラック	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00001006	相模130う1006	総合	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00001007	相模130え1007	総合	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00001629	相模100あ1629	総合	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00002075	相模100か2075	総合	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00003685	相模100あ3685	総合	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
00004000	相模100あ4000	総合	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12345678	ESTRA車両	トラック	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
90000334	相模100あ0000	総合	橋本営業所		標準設定	<荷主なし>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

IFL運輸株式会社 橋本営業所 管理者 2016/06/24 16:27

ESTRA-PK/Webに登録済みのマスタは、TRAFFICS2のマスタ画面でグレースアウトになります。(編集はできません)

グレースアウトされていなければ、TRAFFICS2に登録されていてESTRA-PK/Webには登録されていないマスタ情報になります。




※「グレースアウト」とは
操作画面で、項目が操作の対象から外れていることを示すため、グレースアウトで表示されている状態のことをいいます。

<注意>

マスタのメンテナンスはESTRAで行います。
自動的にTRAFFICS2に反映されます。

Web2連携設定作業 【システム】-【環境設定】-【SDシステム/ESTRA】



(1)「ESTRA-Web2」を選択します。

「ESTRAインストールパス」を登録します

ESTRA-web2ローカルアプリのインストール先を指定します。

※初期インストールパス：C:\yzksys\YZKCIApp\app

(2)「ESTRA顧客コード」の登録します

(3)「ESTRAと連動する」ボタンをクリックします
ボタン右に「連動処理済」と表示されます

(4)「保存」ボタンをクリックします

以上でTRAFFICS2の作業は完了です。
続いてWeb2の設定変更です。

TRAFFICS2で運用するため、「Web2」で次の設定が必須となります。

Web2 設定 手順



- (1) Web2の設定から入庫時CSV出力の「ファイル保管先選択」をクリックします。
- (2) ローカルアプリの設定が表示されます。
入庫時CSVの出力PCに設定するをONにし、「保存」ボタンをクリックします。



以上で連携の設定は完了です。